





La pose d'un bandage après une **amputation du mollet** :

| | |
|---|--|
|  | <p>Étape 1 :</p> <p>Posez le bandage <u>sans l'étirer</u> au-dessus du genou. N'exercez jamais de pression horizontalement, car cela comprime le moignon et empêche le liquide de sortir.</p> |
|  | <p>Étape 2 :</p> <p>Étirez le bandage et enveloppez-le autour de l'extrémité du moignon. Un étirement plus élevé augmente la pression sur l'extrémité du moignon ; c'est nécessaire pour lutter contre le gonflement du moignon.</p> |
|  | <p>Étape 3 :</p> <p>Maintenez le bandage à hauteur de l'extrémité du moignon et posez le bandage à nouveau vers le haut en l'étirant moins</p> |
|  | <p>Étape 4 :</p> <p>Répétez l'étape 2 (en étirant plus). Un nombre de couches superposées plus élevé augmente la pression. Exercez uniquement de la pression avec des couches inclinées. N'exercez jamais de pression horizontalement, car cela comprime le moignon et empêche le liquide de sortir.</p> |



Étape 5 :

Légèrement moins d'étirement au niveau du pli du genou. Tendez le plus possible le genou pendant la pose du bandage afin d'éviter les contractures (raccourcissement des muscles à l'arrière du genou).



Étape 6 :

Veillez à ce que l'entièreté du moignon soit recouverte.



Étape 7 :

Veillez à ce que le bandage soit posé sans être plié !!



Étape 8 :

Fixez le bandage à l'aide de tape. N'utilisez pas d'agrafes !